



Denne brukerveiledningen er for oppsett av e-post på Windows 8 og Windows 8.1 PC. Den er ikke beregnet på Windows 8.1 mobil, men mye av fremgangsmåten er den samme, så du kan bruke den som et utgangspunkt. Dersom du bruker Microsoft Outlook for e-post, skal du ikke bruke denne guiden.


Klikk Windows-tasten + q-tasten på tastaturet, og skriv inn mail i søkefeltet.



Flytt musepekeren ned i venstre hjørnet på skjermen og velger Settings/Innstillinger (tannhjul) i menyen som dukker opp. Dersom du ikke får opp menyen, klikker du Windows-tasten + c-tasten.



Etter å ha klikket Innstillinger/Settings, velger du Kontoer.





Velg Legg til konto/Add an account.



[Add an account](#)

Velge Other/Andre



Velg IMAP som konto-type, og klikk Koble til/Connect.

## Add your email account

What kind of account is this?

Exchange Activesync (EAS)

IMAP

[Learn about using other account types with Mail.](#)

Skriv inn e-postadressen og passord, og klikke Koble til/Connect.

## Add your Other account

Enter the information below to connect to your Other account.

Email address

Password

[Show more details](#)

Dersom ikke e-postprogrammet finner innstillingene automatisk, vil du få opp en liten feilmelding og må sette inn innstillingene manuelt.

Skriv inn følgende:

Innkommende server/Incoming server: tornado.email

Utgående server/Outgoing server: tornado.email

Fjern avhuking for SSL på innkommende og utgående server.

Sjekk at det er huket av for «Utgående server krever godkjenning/Outgoing server requires authentication».

Port til høyre for utgående server, endres fra 25 til 587 (OBS: Innkommende port må ikke endres).

## Add your Other account



We still can't find settings for navn@domene.no. Providing this additional info may help. If you don't know this information, search online or check with your provider.

Email address

Username

Password

Incoming (IMAP) email server

Port

Incoming server requires SSL

Outgoing (SMTP) email server

Port

Outgoing server requires SSL

Outgoing server requires authentication

Use the same username and password to send and receive email

[Show fewer details](#)

Connect

Cancel

Dersom du får lagt til kontoen uten noen problemer, vil du få opp innboksen din. Dersom du får opp en feilmelding, må du sjekke om du har satt opp innstillingene feil eller har noen skrivefeil i innstillingene. Dersom du har flere e-postkontoen, kan du svitsje mellom disse nederst i venstre hjørnet (i dette tilfellet er det kun en konto som heter Gevir).

The screenshot shows a Hotmail inbox interface. On the left is a navigation pane with categories: 10 emails, 2 newsletters, social updates, folders, 3 contacts, and a 'Gevir' account. The main area shows an 'Inbox' header with a message from OneDrive: 'Your inbox is now automatically organized, with newsletters and social updates filed away. You can change this in Settings.' Below this is a list of emails, including one from OneDrive titled 'Viktig endring av kontoen din'. On the right, a OneDrive notification card is displayed, stating 'OneDrive gir deg mer plass' and 'Mer plass til bildene, videoene og dokumentene dine. Vi har økt din gratis lagringsplass til 15 GB.' The card includes a 'Gå til din OneDrive' button and a note about viewing content on TV. At the top right of the notification area are three icons: a refresh icon, a plus icon, and a trash icon.